

ANEXO 1. FORMATO TRASLADO DE SALDOS CUENTAS ABANDONADAS.

El nombre del archivo debe cumplir con la siguiente nomenclatura:

Numero de Caracteres	Concepto	Observación
2	Entrega Cuentas Abandonadas	Sigla Fija = EA, igual para todos los archivos de traslado de saldos de cuentas abandonadas.
2	Tipo de Entidad Financiera	Código SUPERFINANCIERA del tipo de entidad que reporta.
3	Código de la Entidad Financiera	Código SUPERFINANCIERA de la entidad que reporta.
5	Numero de Secuencia de traslado de cuentas Abandonadas aceptado por ICETEX.	Consecutivo que denota el archivo a reportar. Coincide con el Registro Encabezado "Consecutivo Traslado"

Registro ENCABEZADO (Datos generales de la información enviada por una entidad financiera).

Campo	Posición		Longitud			Tipo	Descripción	Observaciones
	Inicial	Final	Enteros	Separador Decimal	Decimal			
1	1	8	8			Fecha	Fecha de cargue	Corresponde a la fecha de transmisión o entrega del archivo al ICETEX.
2	9	10	2			Núm.	Tipo de entidad financiera	Corresponde al código del tipo de entidad financiera definido por la SUPERFINANCIERA.
3	11	13	3			Núm.	Entidad financiera	Es el código de la entidad financiera definido por la SUPERFINANCIERA.
4	14	21	8			Fecha	Fecha inicial	Corresponde a la fecha de corte de la información reportada.
5	22	29	8			Fecha	Fecha traslado	Es la fecha en que la entidad financiera trasladará los recursos de las cuentas abandonadas al ICETEX.
6	30	52	20	1	2	Núm.	Total traslados	Es la sumatoria del campo "saldo" del registro detalle.

Campo	Posición		Longitud			Tipo	Descripción	Observaciones
7	53	61	9			Núm.	Total cuentas	Es el contador de cuentas del registro detalle.
8	62	70	2	1	6	Núm.	Tasa ponderada	Corresponde a la tasa promedio ponderada de remuneración en términos efectivos anuales, del total de cuentas reportadas.
9	71	75	5			Núm.	Consecutivo traslado	Es un número consecutivo de envío de información de traslados de cuentas abandonadas, aceptado por el ICETEX. Empieza en 1 y adiciona 1 cada vez que se envíe exitosamente un nuevo archivo de traslados.

Registro DETALLE (Información detallada de cada una de las cuentas que se trasladaran).

Campo	Posición		Longitud			Tipo	Descripción	Observaciones
	Inicial	Final	Enteros	Separador Decimal	Decimal			
1	1	20	20			Alfanu mérico	Número de cuenta	Corresponde al número de cuenta abandonada.
2	21	21	1			Núm.	Tipo de cuenta	1 = cuenta corriente en pesos, 2=cuenta corriente en UVR, 3 = cuenta de ahorros en pesos, 4= cuenta de ahorros en UVR (Si existe otro tipo de cuenta favor informar al ICETEX con la debida anticipación para asignar nuevo código).
3	22	36	12	1	2	Núm.	Saldo	Corresponde al saldo total en pesos de la cuenta a la fecha de corte (fecha del campo 4 del registro encabezado) .Para el caso de la cuentas en UVR realizar conversión con la UVR vigente a la fecha de corte (fecha del campo 4 del registro encabezado).

Campo	Posición		Longitud			Tipo	Descripción	Observaciones
4	37	45	2	1	6	Núm.	Tasa	Valor porcentual expresado en términos efectivos anuales. Es la tasa efectiva anual, que reconoce la entidad financiera a la cuenta abandonada.

Especificaciones generales

- El formato para los campos Fecha es "DDMMAAAA".
- El formato para los campos de separador de decimales es una coma ",".
- Ningún campo debe de contener caracteres especiales.
- Los campos numéricos se alinean a la derecha y se justifican con ceros a la izquierda.
- Los campos con valores en moneda corresponden a pesos colombianos (COP).
- La periodicidad de reporte de este archivo es trimestral.

Validaciones automáticas

- Nombre del archivo plano: Se debe validar que el nombre del archivo cumpla con la nomenclatura definida.
- Estructura del archivo: Todos los campos tanto de encabezado como de detalle deben cumplir con las características de longitud, posición y tipología descritas en el archivo.
- El valor del campo "Total traslados" en el encabezado debe ser igual a la sumatoria de todos los registros del campo "Saldo" del detalle.
- El valor del campo "Total cuentas" en el encabezado debe ser igual al número de registros del campo "Numero de cuenta" del detalle.
- El valor del campo "Consecutivo traslado" en el encabezado es un número consecutivo, empieza en uno (1) y adiciona uno (1) cada vez que se envíe un nuevo archivo exitosamente al ICETEX. Dos archivos no deben tener el mismo número consecutivo.
- Dos registros del campo "Numero de cuenta" en el detalle no pueden ser iguales.